

**Teckenförklaring/Legend**

- Gräns för skjutfält / Live Firing Exercise Area
- Risk-/skjutområde över vatten / se lokal skjutfältsinstruktion / Maritime Danger Area, see local firing instructions
- Gräns för övningsfält / Exercise Area
- Gräns för delområde / Training Area Sub-Division
- Förbud mot militär trafik / Military Vehicles Prohibited
- Förbud mot bandfordon / Tracked Vehicles Prohibited
- Annat förbud enl. specifikation / Vehicles Prohibited as specified
- Sridsfordonsstråk / Tracked Vehicles Prohibited
- Rörligt mål / Moving Target
- Skjutbana m. markerad skjutbanevall / Shooting Range
- Expedition / Office
- Säkerhetscentral, samlokaliserad med expedition / Safety Surveillance Office, co-located with Office
- Varningsanordning med eller utan belysning / Danger Area Device, illuminated or not
- Informationstavla, varnings- eller allmän information / Information Sign, warning- or general info
- Skjutplats / Firing Point
- Målvärn / Target Shield Point
- Batteriplatsområde / Battery Location
- Handgranatsbana / Grenade Range
- Sprängplats / Demolition Range
- Postställe/Observationsplats / Observation Post/Observation Site
- Vägbom, annan avspärrning / Road Gate, other barrier
- Trumspårningsplats / Culvert Demolition Range
- Provkammare / Test Chamber
- Kastbås / Grenade Throwing Shed
- Brytpunkt / Emergency Rendezvous Point
- Fast målområde / Impact Area
- SIB-anläggning / MOUT Training Area
- Förbjudet område för militär verksamhet / Military Activity Prohibited
- Område med särskilda bestämmelser / Restricted Areas
- Spärrat område / Blocked Area
- Stängsel / Fence
- Mindre väg / Minor Road
- Traktorväg / Tractor Track
- Slig / Trail
- Skoterled / Trail for Snowscooter
- Övergång bandfordon / Tracked Vehicle Crossing
- Färist / Cattle-grid
- Branddamm / Fire fighting water supply point
- Brandmateriel / Fire Fighting Material
- Skyddsrum / Bomb Shelter
- Helikopterlandningsplats / Helicopter Pad
- Målbod / Target Material Hut
- Utgångspunkt i terrängen / Starting Point
- Förläggningsplats / Camp Site
- Vindskydd / Wind Shelter
- Värmestuga / Warning House
- Mast / Mast
- Fältmätpunkt / Field Measurement Point
- Fornlämning / Ancient Monument
- Ruin / Ruin
- Parkering / Parking
- Sanitetsanläggning / Sanitary Facility
- Återvinningsstation / Recycling Station

**Brytpunkt:**

1 33°VL8386211089 (MGRS)  
63°13'42.60"N 14°40'43.99"E (WGS84 lat long)  
N 7 011 089, E 483 862 (SWEREF 99 TM)

2 33°VL8520810118 (MGRS)  
63°13'11.45"N 14°42'20.71"E (WGS84 lat long)  
N 7 010 118, E 485 208 (SWEREF 99 TM)


Vid nödfall ring 112  
In case of emergency, dial 112

**Meridiankonvergens**

**Grid Convergence**  
Meridiankonvergens är i kartbildens hörn.  
Grid Convergence for sheet corners.  
NW -0°21' (-6 MILS) NE -0°12' (-3½ MILS)  
SW -0°21' (-6 MILS) SE -0°12' (-3½ MILS)

**Magnetisk deklination (missvisning)**

**Magnetic Declination**  
Magnetisk deklination (m) 2018 för kartbladets mitt är +3.5° (60 MILS).  
Årlig ändring är +0.2° (3 MILS).  
Lokala oregelbundenheter kan förekomma.  
Magnetic Declination 2018 for center of sheet +3.5° (60 MILS).  
Annual change +0.2° (3 MILS).  
Local irregularities might occur.  
©Sveriges Geologiska Undersökning




Ingående MO-ID: 7006, 7011  
Producerad av/ Produced by: Försvarsmaktens stödenhet geografisk information (Geo SE)  
Frågor skickas till/Please refer any questions to: geo.se@im.se  
©Försvarsmakten - medgivande behövs för mångfaldigande eller återgivning av denna karta  
Pappersstorlek/Paper size: 420 x 594 mm  
Kartmall - utgåva 5.1

Bakgrundskarta/Base Map: ©Lantmäteriet - GSD-Fastighetskartan ©RAA - Fornlämningar  
Bakgrundskarta ajourhållen/ Base Map revised: 2018-04  
Kartbild i UTM zon 33  
Höjdsystem är RH 2000

**Nät och koordinatsystem**  
Höjd anges i meter över havets medelnivå  
Geodetiskt referenssystem: WGS 84  
Transversal mercatorprojektion  
Blått 1000 m UTM rutnät baseras på WGS 84  
Besifning i BLÅTT anger UTM zon 33  
BRUNT 2° gradnät är i WGS 84

**Grid and Coordinate Systems**  
Vertical Datum: Mean Sea Level (Heights in meters)  
Horizontal Datum: WGS 84  
Transverse Mercator Projection  
Blue UTM 1000 meter grid refers to WGS 84  
BLUE numbering indicates UTM Zone 33  
BROWN 2° graticule refers to WGS 84



<p>100 METER ANGIVELSE</p> <p>1. EASTING Ange STORA siffror för den LODRÄTA linjen till vänster om punkten och bedöm avståndet mellan linjen och punkten i sändelar (100m) av den lilla rutan: (70)110 Brytpunkt: 338110</p> <p>2. NORTHING Ange STORA siffror för den VÄGRÄTA linjen under punkten och bedöm avståndet mellan linjen och punkten i sändelar (100m) av den lilla rutan: (70)110 Brytpunkt: 338110</p>	<p>EXEMPEL 1000 METER RUTA SAMPLE 1000 METER GRID SQUARE</p>	<p>100 METER REFERENS</p> <p>1. EASTING Read LARGE numbers labeling the VERTICAL grid line left of point and estimate tenths (100 meter) from grid line to point: (4)838</p> <p>2. NORTHING Read LARGE numbers labeling the HORIZONTAL grid line below point and estimate tenths (100 meter) from gridline to point: (70)110 Emergency Rendezvous Point: VL838110</p>
<p>Lägg till bifgram för den 100-km ruta i vilken punkten ligger vid rapportering utanför detta område Brytpunkt: VL838110</p>	<p>100 KM-RUTA 100 KM SQUARE IDENTIFICATION</p> <p>VL</p>	<p>When reporting across a 100 km line, prefix the 100 km square identification in which the point lies Emergency Rendezvous Point: VL838110</p>
<p>Lägg till zonbeteckning (GZD) för den zon i vilken punkten ligger vid rapportering utanför detta område Brytpunkt: 33VL838110</p>	<p>ZONBETECKNING GRID ZONE DESIGNATOR</p> <p>33V</p>	<p>When reporting outside the grid zone designation area prefix the grid zone designation Emergency Rendezvous Point: 33VL838110</p>